




TaHoma Connect

Softwareupdate 17. September 2012

HOME MOTION by
somfy.

Mit TaHoma Connect steuern Sie Ihre Haustechnik



Was ist neu bei TaHoma Connect?

1. Ergonomieverbesserungen
2. Mehr Komfort in Verbindung mit TaHoma
3. Mehr Sicherheit mit TaHoma
4. Lichtsteuerung mit EnOcean
5. Apps für iOS und Android
6. Sicherheitsschlüssel erzeugen, senden, empfangen

1. Ergonomieverbesserungen

Was ist neu bei TaHoma Connect?

1. Ergonomieverbesserungen



Im Bereich der Produktauswahl finden Sie zusätzliche Piktogramme zur besseren Unterscheidung und Zuordnung

Was ist neu bei TaHoma Connect?

1. Ergonomieverbesserungen



Pergola



Bibliothek



Treppenhaus



Waschküche




Garagenzufahrt


Im Bereich der Hausaufteilung finden Sie zusätzliche Piktogramme für weitere Räume.

Was ist neu bei TaHoma Connect?


1. Ergonomieverbesserungen



Außenjalousie



Innenjalousie




Jalousierbare Rollläden

Neue Pop-ups zur genauen Einstellung und Bedienung von Jalousien (außen u. innen) und jalousierbaren Rollläden

Was ist neu bei TaHoma Connect?

1. Ergonomieverbesserungen




Neue Pop-ups zum sicheren Schließen der Produkte

Soll das entsprechende Produkt geschlossen werden, Pfeil so lange nach unten ziehen, bis ein kurzer Strich unter dem Pfeil erscheint!

Was ist neu bei TaHoma Connect?

1. Ergonomieverbesserungen



Ab sofort können Produkte mit RTS-Technologie auch in eine individuelle Zwischenposition (my-Position) gefahren werden. Entweder manuell, zeitgesteuert oder per Sensor!

Was ist neu bei TaHoma Connect?

1. Ergonomieverbesserungen

The screenshot displays a user interface with three tabs: 'HISTORIE', 'IN ARBEIT', and 'GEPLANT'. The 'HISTORIE' tab is active. Below the tabs, there is a date separator 'FR, 7 SEPTEMBER 2012'. A list of four alerts follows, each with an orange warning icon, a description, and a '[21h02]' status. The alerts are: 'RTDS (299901)', 'Rauchmelder', 'Bewegungsmelder 1', and 'Fensterkontakt'. A second date separator 'DO, 6 SEPTEMBER 2012' is visible at the bottom of the list. A vertical scrollbar is on the right side of the list.


HISTORIE	IN ARBEIT	GEPLANT
FR, 7 SEPTEMBER 2012		
⚠	RTDS (299901) : Die Batterien des Sensors scheinen leer zu sein. Bitte wechseln Sie die Batterien. Wenden Sie sich an Ihren Fachbetrieb, wenn das Problem fortbesteht.	[21h02]
⚠	Rauchmelder : Die Batterien des Sensors scheinen leer zu sein. Bitte wechseln Sie die Batterien. Wenden Sie sich an Ihren Fachbetrieb, wenn das Problem fortbesteht.	[21h02]
⚠	Bewegungsmelder 1 : Die Batterien des Sensors scheinen leer zu sein. Bitte wechseln Sie die Batterien. Wenden Sie sich an Ihren Fachbetrieb, wenn das Problem fortbesteht.	[21h02]
⚠	Fensterkontakt : Die Batterien des Sensors scheinen leer zu sein. Bitte wechseln Sie die Batterien. Wenden Sie sich an Ihren Fachbetrieb, wenn das Problem fortbesteht.	[21h02]
DO, 6 SEPTEMBER 2012		

Im Infopanel finden Sie nun 3 Registerkarten mit einer detaillierten Übersicht

2. Mehr Komfort in Verbindung mit TaHoma

Was ist neu bei TaHoma Connect?


2. Mehr Komfort in Verbindung mit TaHoma



Mit dem neuen Softwareupdate von TaHoma bietet Ihnen Somfy die Möglichkeit, Sensoren zeit- und tagesabhängig zu aktivieren oder deaktivieren.

Was ist neu bei TaHoma Connect?

2. Mehr Komfort in Verbindung mit TaHoma



Ausgelöst werden kann diese Funktion, indem auf den grünen Punkt hinter dem entsprechenden Sensor kurz geklickt wird. Hinweis: Der grüne Punkt ist nur dann sichtbar, wenn bei dem entsprechenden Sensor-Schwellwert ein Szenario hinterlegt wurde.

Was ist neu bei TaHoma Connect?


2. Mehr Komfort in Verbindung mit TaHoma



Mit dem Funkwandsender Scenario Player for TaHoma® können Sie zwei in TaHoma® programmierte Szenarien starten, ohne dass Sie eine Verbindung mit der TaHoma®-Benutzeroberfläche herstellen müssen. (Einführung Szenario Player → November 2012)

Was ist neu bei TaHoma Connect?

2. Mehr Komfort in Verbindung mit TaHoma



Eingelernt wird der Szenario Player für TaHoma® im Menü „Systemeinstellungen“ unter „Steuerung“

Was ist neu bei TaHoma Connect?

2. Mehr Komfort in Verbindung mit TaHoma




Die Zuweisung der Szenarien erfolgt im Menü „Meine Einstellungen“ unter „Meine Peripheriegeräte“ -> „Steuerung“


3. Mehr Sicherheit mit TaHoma

Was ist neu bei TaHoma Connect?

3. Mehr Sicherheit mit TaHoma



TaHoma Sensor Modul



Fenster-/Türkontakt



Rauchwarnmelder



Bewegungsmelder, innen



Bewegungsmelder, außen

Mit dem TaHoma® Sensor Module können Sie Melder der Somfy Produktreihe für Gefahrenwarnanlagen wie Rauchmelder, Bewegungsmelder und Öffnungsmelder nutzen.

Was ist neu bei TaHoma Connect?

3. Mehr Sicherheit mit TaHoma



Verbinden Sie das TaHoma® Sensor Module mit der TaHoma-Box und fügen Sie unter „Systemeinstellungen“ -> „Meine Produkte“ -> „Sensoren“ z. B. den Rauchmelder an.

Was ist neu bei TaHoma Connect?

3. Mehr Sicherheit mit TaHoma



1 RAUCHMELDER - Evakuierung

Alle hoch ... Alles runt... Evakuieru... Test AUF Test my Test ZU

Neu

OK

Abbrechen

Evakuieru... E-mail & SMS ab KW40

Über eine Statusabfrage in TaHoma können je nach Status (z.B. Rauchererkennung) Szenarien automatisch gestartet und Alarmmeldungen per E-mail oder SMS gesendet werden.
(Verfügbar ab Oktober 2012)

Was ist neu bei TaHoma Connect?


3. Mehr Sicherheit mit TaHoma



Durch die Einbindung der Gefahrenwarnanlage Protexail io schützen Sie sich, Ihre Familie und Ihr Hab und Gut vor Einbruch, Überfall, Wasserschäden und Brand.

Was ist neu bei TaHoma Connect?



3. Mehr Sicherheit mit TaHoma



Über die „Systemeinstellungen“ -> „Meine Produkte“ -> „Produkte io“ binden Sie die Gefahrenwarnanlage Protexial io in die TaHoma ein.

Was ist neu bei TaHoma Connect?

3. Mehr Sicherheit mit TaHoma



Über TaHoma können Sie manuell die Gefahrenwarnanlage teil- und gesamt aktivieren bzw. deaktivieren. Durch die Einbindung in ein Szenario kann eine automatische Teil- oder Gesamtaktivierung programmiert werden.

4. Lichtsteuerung mit EnOcean



Was ist neu bei TaHoma Connect?

4. Lichtsteuerung mit EnOcean




TaHoma EnOcean Modul



Das TaHoma EnOcean verbindet TaHoma mit (batterielosen) Funkgeräten von EnOcean. Schalten Sie hiermit die Beleuchtung ein und aus, einzeln oder in einer Gruppenbedienung, manuell, zeitgesteuert oder über Sensoren in Szenarien aktiviert. (Verfügbar ab Oktober 2012)


Kompatibilität mit EnOcean Licht-Empfängern

4. Lichtsteuerung mit EnOcean



Über die „Systemeinstellungen“ -> „Meine Produkte“ -> „Produkte Enocean“ binden Sie die Gefahrenwarnanlage Protexial io in die TaHoma ein.

5. Apps für iOS und Android



Was ist neu bei TaHoma Connect?

5. Apps für iOS und Android

Neu!



1 APP iPhone
Steuerung



Available on the iPhone
App Store

Neu!



1 APP Smartphone Android
Steuerung



ANDROID APP ON
Google play

Neu!



1 APP iPad
Steuerung + Konfiguration



Available on the iPhone
App Store

Neu!



1 APP Tablet Android
Steuerung + Konfiguration




ANDROID APP ON
Google play

6. Sicherheitsschlüssel erzeugen, senden, empfangen

Was ist neu bei TaHoma Connect?

.Sicherheitsschlüssel erzeugen, senden, empfangen



Über die „Systemeinstellungen“ -> „io-System“ kann der Fachmann passwortgeschützt einen Sicherheitsschlüssel empfangen, erzeugen und senden.